


## CARACTERISTICAS DEL SISTEMA


**PSI Gestión** es un sistema multiusuario que le permite 2 tipos de configuraciones:

- Sólo Servidor: **Una sola computadora** con el sistema instalado en modo Administrador. Pueden acceder varios usuarios desde la misma computadora.



- Servidor + Terminales: **Varias computadoras conectadas en Red**, apuntando al Servidor principal que almacena toda la información que se genere en el sistema.

Según la conformación de su empresa y el relevamiento realizado por **PROGRAMAR**, se realizará la instalación y configuración de Terminales / Usuarios. Un ejemplo de configuración standard puede ser:



## INSTALACIÓN DEL SISTEMA

### 1 – Consideraciones Iniciales

Para instalar el sistema descargue desde la página web el instalador, bajarlo en el escritorio de la pc y ejecutarlo, el programa tiene por nombre: **WEBAPP.EXE**, a partir de allí el sistema comienza la instalación.

**PSI Gestión** es un sistema multiusuario que le permite 2 tipos de configuraciones:

- Sólo Servidor: Una sola computadora con el sistema instalado en modo Administrador. Pueden acceder varios usuarios desde la misma computadora.
- Servidor + Terminales: Varias computadoras conectadas en Red, apuntando al Servidor principal que almacena toda la información que se genere en el sistema.

Según la conformación de su empresa y el relevamiento realizado por **PROGRAMAR**, se realizará la instalación y configuración de Terminales / Usuarios. Un ejemplo de una empresa imaginaria sería:



Fiscal

### 2 – Otras aclaraciones

Al momento de elegir el que será el equipo Servidor (Principal), recuerde de elegir preferentemente el equipo de mejores características técnicas. Otra buena elección es utilizar el equipo Servidor lo menos posible, dejándolo como servidor dedicado.

El programa tiene la particularidad de poder ser actualizado, optimizado y programado a medida de su empresa. Si requiere tales características, consulte con su representante de ventas de **PSI Gestión**.

El programa solicita durante la instalación un código único de acceso que permite identificar si la versión que se está utilizando es una versión COMERCIAL REGISTRADA o una demostración temporal (DEMO). Recuerde solicitar este código a **PROGRAMAR** o su representante.


Consulte Clave y Seguridad anti-piratería para más información

### 3 – Instalación


Ejecute la aplicación **webapp.exe**, iniciando así la instalación. Siga las instrucciones del programa de instalación.


Para lograr una instalación rápida con los valores por defecto, elija "Aceptar" en todas las pantallas de la instalación.


Escriba su nombre y el de su organización y haga clic en "Aceptar". Sino, puede dejar la información mostrada por defecto en 'Nombre' y 'Organización' y seguir con la instalación.




El programa le pedirá a continuación que ingrese el directorio donde será instalado el sistema. Se recomienda dejar el directorio mostrado por defecto. Presione "Aceptar" para continuar.



Luego de buscar instalaciones previas, el programa pide la confirmación de instalación. Revise que la información del directorio esté correcta (sino, la puede modificar en "Cambiar carpeta...") y luego presione el botón  ubicado a la izquierda.




El programa ya está listo para instalarse. Finalmente, se solicitará un "Grupo de programas" para crear en el menú de Inicio. Se recomienda dejar el grupo por defecto "PSI Gestión". Presione "Aceptar" para finalizar la instalación.



La instalación está finalizada. Encontrará los módulos de **PSI Gestión** en: ***Inicio PSI Gestión***.

#### **Reinstalación – Reparación de una instalación dañada**

Si ya instaló **PSI Gestión** en su equipo, puede hacer una “Reinstalación” del sistema ejecutando nuevamente el programa de instalación y eligiendo la opción indicada. Esto es útil si durante la instalación el procedimiento fue interrumpido y no finalizó correctamente. También puede ser usado para hacer una nueva carga ‘limpia’ del sistema. ¡CUIDADO, se perderán todos los datos previos al realizar una reinstalación!. Vea realizar Backup del sistema.



#### **Desinstalación**

Existen dos formas de desinstalar de su sistema **PSI Gestión** :

Ejecute nuevamente el programa de instalación desde el CD o unidad correspondiente y elija la opción “Quitar todos”. Siga las instrucciones.

Desde el desinstalador de programas de Windows: **Inicio -> Configuración -> Panel de Control -> Agregar o quitar programa**. Siga las instrucciones de desinstalación.

### Actualizaciones

Si existen actualizaciones, las mismas serán entregadas por **PROGRAMAR**, su representante u otro medio disponible según sea necesario y según se aplique a su situación.

Para actualizar su versión de **PSI Gestión** siga las instrucciones:

- Si está ejecutando el programa, cierre todos los módulos.
- Ingrese el CD de la actualización (diskettes, u otro medio provisto)
- Ubique la carpeta "ACTUALIZACIONxxxx" (donde xxxx son el número de mes y año respectivamente)
- Copie todo el contenido de la carpeta "EJECUTABLES" dentro del directorio de instalación de **PSI Gestión**, por ejemplo: C:\PSI\_GV . Cuando aparezca la pregunta "Desea reemplazar el archivo existente..." elija "Sí a todo"
- Si existiera una carpeta "REPORTES" dentro del directorio de actualizaciones, copie todo el contenido de la carpeta dentro del directorio "REPORTES" del sistema, por ejemplo: C:\PSI\_GV\REPORTES .
- Luego de copiar los archivos es imprescindible que haga una "**Validación de Base de Datos**" para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Vea el capítulo Utilidades del sistema, opción de menú: "Validación de la base de datos".

## 5 – Configuración inicial

### Clave y Seguridad anti-piratero

El programa necesita de un código único de acceso (Código de Autorización) el cual identifica si la versión que se esta utilizando es una versión comercial registrada o una demostración temporal (DEMO). Este código es único y particular para cada cliente y cada equipo, garantizando así su SEGURIDAD y la NO DUPLICIDAD DE LICENCIAS.

### Versión Demostración

Para la versión DEMO o versión FREE, no necesita código de validación

### Versión Registrada / Comercial

Si usted ya posee su Código de Autorización, ingréselo cuando aparezca la ventana indicada (ver figura) inmediatamente debajo del "Código Terminal", el cual identifica al equipo.



Código de Autorización de terminal.

Codigo Terminal: 2789567420933398

Código de Empresa:

Mes y año de expiración de licencia:

Código de Autorización:

Aceptar código

Si NO posee su Código de Autorización, usted deberá entregar a **PROGRAMAR** o su representante de ventas, el "**Código Terminal**" que ofrece el programa al ser corrido por primera vez, el cual es un código alfanumérico de 8 dígitos, con el cual a usted se le entregará su "Código de Autorización" de Licencia única para cada equipo.

Si Ud. ingresó el código de forma incorrecta, no podrá iniciar el sistema. Es posible que sea necesario eliminar la carga incorrecta, como se explica a continuación. Luego, deberá realizar nuevamente todos los paso

### **Registrando la versión DEMO**

Si estaba utilizando una versión DEMO y la quiere Registrar / Autorizar, deberá seguir los siguientes pasos:

- 1- Salir completamente del sistema PSI GESTION (DEMO)
- 2- Ingresar al directorio principal del sistema (ej: C:\PSI\_GESTION) y borrar los 3 archivos con el nombre “DATOS\_PERIODO”.




- 3- Ejecutar el programa nuevamente. De esta forma, se volverá a pedir el “Código de Autorización” y así podrá ingresar su Código único tal cual se explica en el apartado anterior, con lo cual el programa quedará definitivamente autorizado.

**IMPORTANTE: Este código NO puede ser utilizado en otra Terminal ni en otra empresa, ya que es único para cada computadora.**

### **Configuración del Servidor, Equipo principal o único**

Al ingresar al sistema por primera vez, aparecerá como primer pantalla un árbol de directorio donde debe seleccionar donde se almacenará la base de datos principal. Se recomienda dejar el directorio seleccionado por defecto. Simplemente, presione “Seleccionar” para continuar.



Nota: es recomendable que la base de datos se guarde en el disco duro principal con al menos 500 Mb de espacio disponible para el sistema. Es importante también que NO se mueva, renombre, borre, sobrescriba o modifique este directorio, pues dañaría el sistema y sus datos.

### Configuración de las Terminales

Antes de comenzar, es importante leer las siguientes consideraciones previas:

- La Terminal debe estar debidamente conectada a la red.
- La Terminal debe estar en condiciones de intercambiar datos con el Servidor.
- El sistema **PSI Gestión** debe estar correctamente instalado y configurado en el Servidor.
- Debe existir una "Unidad de Red" que haga referencia al directorio de DATOS de **PSI Gestión** en el Servidor. ([haga click aquí para saber como hacerlo](#))
- El Servidor debe estar encendido y funcionando correctamente en red.

Para configurar la Terminal, en el árbol de directorios que se nos presenta al ingresar por primera vez al programa, seleccionaremos la Unidad de Red que hace referencia al directorio que contiene la Base de Datos de **PSI Gestión** (ej: disco de red "P:\ "). De esta forma, tendremos conectado nuestro sistema de gestión con el Servidor.

#### 5.a - Configurando el disco remoto

Si tenemos una red, debemos configurar las computadoras para que exista en cada Terminal un Unidad de Red asociada al directorio de PSI GESTION ubicado en el servidor. Es decir, en cada Terminal deberemos tener una unidad (ej: P: ) que apunte al directorio principal del sistema en el Servidor (ej: //servidor/c:\PSI\_GESTION)

Nota: Es importante que las computadoras estén conectadas en red correctamente y funcione bien el paso de información entre las mismas.

#### **En Windows 95/98:**

En el Servidor: deberá compartir la carpeta principal (ej: C:\PSI\_GESTION) haciendo click con el botón derecho sobre la misma y en **Propiedades**, en la ficha **Compartir**, seleccionar "Compartir esta carpeta en Red", dejar el Nombre sugerido y seleccionar "Permitir que usuarios de la red cambien mis archivos". Aplicar y Aceptar.

En las Terminales: ir a *Mi PC* -> *Herramientas* -> *Conectar a unidad de Red* , elegir la unidad "P" (si está utilizada, elegir otra), y en Examinar, buscar la carpeta compartida "PSI\_GESTION" en la red especificada, la cual corresponde a la carpeta que compartimos en el Servidor.

**En Windows XP / Vista / Win 7 :**

En el Servidor: deberá compartir la carpeta principal (ej: C:\PSI\_GESTION) haciendo click con el botón derecho sobre la misma y en **Propiedades**, en la ficha **Compartir**, cambiar a "Compartir esta carpeta", dejar el Nombre sugerido. Presionar el botón **Permisos** y en el recuadro de abajo, en la columna "Permitir", hacer en "Control Total". Aplicar y Aceptar.

En las Terminales: ir a *Mi PC-> Herramientas-> Conectar a unidad de Red* , elegir la unidad "P" (si está utilizada, elegir otra), y en Examinar, buscar la carpeta compartida "PSI\_GESTION" en la red especificada, la cual corresponde a la carpeta que compartimos en el Servidor.