


IMPORTACION DE DATOS



Importar rubros directamente desde una hoja de cálculo

MODO DE USO:


- 1) Presione el botón "PROCESAR HOJA DE CÁLCULO"
- 2) Seleccione la hoja de cálculo a incorporar o actualizar.

PREVER EN LA HOJA DE CÁLCULO

Acomodar las columnas en la hoja de cálculo de la sig. manera:

Columna A: CODIGO RUBRO
Columna B: DESCRIPCION DEL RUBRO

La hoja interna del archivo se debe llamar: "Hoja1"

Procesar Hoja de Cálculo 

Importar sub rubros directamente desde una hoja de cálculo

MODO DE USO:

- 1) Presione el botón "PROCESAR HOJA DE CÁLCULO"
- 2) Seleccione la hoja de cálculo a incorporar o actualizar.

PREVER EN LA HOJA DE CÁLCULO

Acomodar las columnas en la hoja de cálculo de la sig. manera:

Columna A: CODIGO DE SUB RUBRO

Columna B: CODIGO DE RUBRO

Columna C: DESCRIPCION DEL SUB RUBRO

La hoja interna del archivo se debe llamar: "Hoja1"

Procesar Hoja de Cálculo



Importar artículos directamente desde una hoja de cálculo

PREVER EN LA HOJA DE CALCULO

Acomodar las columnas en la hoja de cálculo de la sig. manera

Columna A: CODIGO ARTICULO

Columna B: CODIGO DE FABRICA

Columna C: DESCRIPCION DEL ARTICULO

Columna D: CODIGO DE RUBRO

Columna E: CODIGO DE SUB RUBRO

Columna F: CODIGO DE PROVEEDOR

Columna G: CODIGO DE MONEDA

Columna H: CODIGO DE TASA DE IVA

Columna I: PRECIO DE VENTA SIN IVA

- Precio de Lista - sin iva
- Precio de Costo - sin iva.
- Precio de Ventas - sin iva.
- Precio de Ventas - con iva.

Columna J: UTILIDAD

Columna K: CANTIDAD X ENVASE

Columna L: CANTIDAD MAXIMA

Columna M: CANTIDAD MINIMA

Columna N: PUNTO DE PEDIDO

Columna O: DESCUENTO NRO 1

Columna P: DESCUENTO NRO 2

Columna Q: DESCUENTO NRO 3

Columna R: DESCUENTO NRO 4

Columna S: PORCENTAJE DE II.BB.

Columna T: PORCENTAJE DE FLETE

Columna U: CODIGO DE MARCA

La hoja interna de la hoja de cálculo se debe llamar: "Hoja1"

Procesar Hoja de Cálculo



Importar clientes directamente desde una hoja de cálculo

MODO DE USO:

- 1) Presione el botón "PROCESAR HOJA DE CÁLCULO"
- 2) Seleccione la hoja de cálculo a incorporar o actualizar.

PREVER EN LA HOJA DE CALCULO

Acomodar las columnas en la hoja de cálculo de la sig. manera

- Columna A: CODIGO CLIENTE
- Columna B: NOMBRE DEL CLIENTE
- Columna C: NUMERO DE CUIT
- Columna D: NUMERO DE DOCUMENTO
- Columna E: DOMICILIO DEL CLIENTE
- Columna F: CODIGO POSTAL
- Columna G: CODIGO DE PROVINCIA
- Columna H: LOCALIDAD
- Columna I: TELEFONO PARTICULAR
- Columna J: TELEFONO LABORAL
- Columna K: CODIGO TASA DE IVA
- Columna L: CODIGO DE ZONA
- Columna M: CORREO ELECTRONICO
- Columna N: NOMBRE DE FANTASIA
- Columna O: CODIGO DE VENDEDOR

La hoja interna del archivo se debe llamar: "Hoja1"

Procesar Hoja de Cálculo



Importar precios de artículos ya cargados al sistema.

PREVER EN LA HOJA DE EXCEL

Acomodar las columnas en la planilla de Excel de la sig. manera

Número de lista:

Columna A: CODIGO ARTICULO

Columna B: PRECIO DE VENTA SIN IVA

- Precio de Ventas - sin iva.
- Precio de Ventas - con iva.

La hoja interna del archivo de excel se debe llamar: "Hoja1"

Procesar lista Excel



